




客户端崩溃解决方法：虚拟内存设置指引

如果您在体验逆水寒的时候，有客户端卡顿、崩溃的情况，或者遇到如下报错提示，请检查客户端资源完整度。



您可以在逆水寒启动器界面如下位置找到客户端资源修复功能。修复过程中请耐心等待，不要中断或者关闭修复进程。





如果已经确认客户端资源没有问题，在体验中仍有客户端卡顿、崩溃的情况，可能是机器的虚拟内存设置不足导致的。推荐您按照以下指南进行检查和设置，获得更好的游戏体验。

请选择您的操作系统进入步骤指引：

如果您不清楚自己机器的操作系统，可以按照 Win10 的操作系统进行操作，在第 2 步打开的系统窗口中进行确认。

如果您使用了一些第三方优化工具（比如各类电脑管家），请留意这些工具是否会修改虚拟

内存设置，以免导致您的设置失效。

Win10 系统设置


1、桌面上右键【此电脑】，在弹出菜单中选择【属性】选项。

如果您的桌面没有【此电脑】，您可以使用 Windows 键+Break 键的组合键方式打开，


或者在 Windows 菜单中通过搜索“电脑”、“计算机”等关键字找到。



2、在系统窗口中，在左边栏单击打开【高级系统设置】




3、在系统属性窗口中，切换到【高级】选项卡，单击打开【性能】部分的【设置】



4、在性能选项窗口中，切换到【高级】选项卡，单击打开【虚拟内存】部分的【更改】




5、在虚拟内存窗口中，取消掉【自动管理所有驱动器的分页文件大小】的勾选



6、然后选择想要分配虚拟内存的盘符，然后选择自定义大小，推荐设置虚拟内存大小是您

机器物理内存的 1.5 倍到 2 倍。比如您的机器的物理内存是 8G (8192MB), 虚拟内存最大值推荐设置到 12288MB~16384MB。您也可以根据机器实际情况进行调整。然后点击设置，最后点击确定。




7、逐个窗口点击确定保存设置，回到系统窗口，最后重新启动计算机。

Win7 系统设置

1、桌面上右键【计算机】，在弹出菜单中选择【属性】选项。


如果您的桌面没有【计算机】，您可以使用 Windows 键+Break 键的组合键方式打开，
或者在 Windows 菜单中找到。




2、在系统窗口中，在左边栏单击打开【高级系统设置】




3、在系统属性窗口中，切换到【高级】选项卡，单击打开【性能】部分的【设置】




4、在性能选项窗口中，切换到【高级】选项卡，单击打开【虚拟内存】部分的【更改】



5、在虚拟内存窗口中，取消掉【自动管理所有驱动器的分页文件大小】的勾选



6、然后选择想要分配虚拟内存的盘符，然后选择自定义大小，推荐设置虚拟内存大小是您机器物理内存的 1.5 倍到 2 倍。比如您的机器的物理内存是 8G (8192MB)，虚拟内存最大值推荐设置到 12288MB~16384MB。您也可以根据机器实际情况进行调整。然后点击设置，最后点击确定。



7、逐个窗口点击确定保存设置，回到系统窗口，最后重新启动计算机。